

Configuration manuelle

Certains logiciels clients sont incapables de lire correctement les informations « d'autoconfiguration » publiées par Hosterra Email. Si tel est le cas de votre logiciel, vous devrez le configurer manuellement. Pour vous y aider, voici les informations à saisir :

Courrier entrant

Vous pouvez choisir de recevoir votre courrier via deux protocoles : IMAP (les mails sont stockés sur les serveurs Hosterra Email) ou POP (les mails sont téléchargés puis stockés dans votre logiciel client). Si vous souhaitez consulter vos emails depuis plusieurs appareils, vous devez sélectionner IMAP.

Serveur IMAP :

Port :

Chiffrement : autodétection ou

Utilisateur : votre adresse email complète

Mot de passe : le mot de passe de votre boîte aux lettres

Serveur POP/POP3 :

Port :

Chiffrement : autodétection ou

Utilisateur : votre adresse email complète

Mot de passe : le mot de passe de votre boîte aux lettres

Courrier sortant

Pour le courrier sortant, choisissez toujours le protocole SMTP.

Serveur SMTP :

Port :

Chiffrement : autodétection ou

Utilisateur : votre adresse email complète

Mot de passe : le mot de passe de votre boîte aux lettres

Agendas

Pour synchroniser vos agendas, utilisez le protocole CalDAV

Url **CalDAV** standard : `https://hosterra.email/SOGo/dav/`

Url **CalDAV** complète : `https://hosterra.email/SOGo/dav/user@example.com/Calendar/personal/`

Notez que certains clients nécessitent que vous saisissiez l'url complète plutôt que l'url standard.

Contacts

Pour synchroniser vos contacts, utilisez le protocole CardDAV

Url **CardDAV** standard : `https://hosterra.email/SOGo/dav/`

Url **CardDAV** complète : `https://hosterra.email/SOGo/dav/user@example.com/Contacts/personal/`

Notez que certains clients nécessitent que vous saisissiez l'url complète plutôt que l'url standard.

Revision #9

Created 23 January 2024 15:15:52 by Pierre Lannoy

Updated 25 January 2024 13:18:39 by Pierre Lannoy