Accès au serveur


Vous pouvez accéder à votre serveur grâce à plusieurs méthodes et outils.

- Interface Web
- Accès SSH
- Accès SFTP
- Accès FTP

Interface Web

La façon la plus simple d’accéder à votre serveur est de le faire à partir de votre compte Hosterra. Pour ce faire, cliquez sur le service que vous souhaitez gérer, puis dans la page des détails du service, cliquez sur le bouton **Connexion Plesk** pour accéder à l’interface Plesk de votre serveur.

Vous pouvez également vous connecter directement à l’interface Plesk de votre serveur avec les identifiants et l’url que nous vous avons envoyés par email après votre achat...



Accès SSH

Vous pouvez vous connecter à votre serveur via SSH de deux manières différentes :

Accès SSH Web

Vous pouvez accéder à SSH directement via l'interface web de Plesk. Pour ce faire, connectez-vous à votre serveur à partir de votre compte Hosterra. Allez ensuite dans le tableau de bord du domaine concerné et cliquez sur **Terminal SSH**.

Accès SSH en ligne de commande

Pour des raisons de sécurité, les serveurs d'Hébergement Web ne sont accessibles via SSH qu'avec des clés (et non avec un mot de passe). Pour accéder à votre serveur, vous devez commencer par ajouter la/les clé(s) que vous souhaitez utiliser.

Une fois qu'une clé a été ajoutée à votre serveur, vous pouvez y accéder de façon classique :

```
> ssh username@tabarly.hosterra.tech

□□□
```

```
   ▯▯▯
```

Accès SFTP

Pour des raisons de sécurité, les serveurs d'Hébergement Web ne sont accessibles via SFTP qu'avec des clés (et non avec un mot de passe). Pour accéder à votre serveur, vous devez commencer par ajouter la ou les clés que vous souhaitez utiliser.

Une fois la clé ajoutée à votre serveur, vous pouvez y accéder avec n'importe quel logiciel supportant SFTP (Filezilla, Forklift, etc.). Veillez à utiliser les paramètres suivants :

- Serveur : le nom complet de votre serveur, par exemple `tabarly.hosterra.tech`
- Port : `22`
- Utilisateur : le nom d'utilisateur que nous vous avons envoyé par e-mail après votre achat
- Mot de passe : aucun

Accès FTP

Pour des raisons minimales de sécurité, les serveurs d’Hébergement Web ne sont accessibles que par `FTPs` (également appelé FTP TLS).

Vous devez donc paramétrer votre logiciel préféré (Filezilla, Forklift, etc.) avec les paramètres suivants :

- Protocole : FTP TLS
- Serveur : le nom complet de votre serveur, par exemple `tabarly.hosterra.tech`
- Port : `21`
- Utilisateur : le nom d’utilisateur que nous vous avons envoyé par e-mail après votre achat
- Mot de passe : le mot de passe de cet utilisateur (qui vous a été initialement envoyé par e-mail et que vous avez certainement déjà modifié)