

# Accès au serveur

Vous pouvez accéder à votre serveur grâce à plusieurs méthodes et outils.

- [Interface Web](#)
- [Accès SSH](#)
- [Accès SFTP](#)
- [Accès FTP](#)

# Interface Web

La façon la plus simple d'accéder à votre serveur est de le faire à partir de votre [compte Hosterra](#). Pour ce faire, cliquez sur le service que vous souhaitez gérer, puis dans [la page des détails du service](#), cliquez sur le bouton **Connexion Plesk** pour accéder à l'interface Plesk de votre serveur.

Vous pouvez également vous connecter directement à l'interface Plesk de votre serveur avec les identifiants et l'url que nous vous avons envoyés par email après votre achat...

The screenshot shows the Hosterra Plesk interface. The top navigation bar includes the Hosterra logo, a search bar, and user information (Pierre Lannoy). The left sidebar contains navigation links for Websites & Domains, Files, Statistics, Users, and Account. The main content area is titled 'Websites & Domains' and shows a table with one item: '844c1247-c1af-4935-b586-02450b3757f7.hosterra.storage' with a status of 'Active'. Below the table is a dashboard for this item, featuring a 'Statistics' widget (Disk space: 6967.6 MB, Traffic this month: 0 MB), a 'Dashboard' section with 'Connection Info for FTP, Database', 'Files', and 'FTP' links, and a 'Backup & Restore' link. The right sidebar contains 'Backup & Restore' options (Backup & Restore, Imunify360, SSH Keys) and a 'Resource Usage' widget (Disk space: 0%, Traffic: 0%).



# Accès SFTP

Pour des raisons de sécurité, les serveurs de Stockage ne sont accessibles via SFTP qu'avec des clés (et non avec un mot de passe). Pour accéder à votre serveur, vous devez commencer par [ajouter la ou les clés](#) que vous souhaitez utiliser.

Une fois la clé ajoutée à votre serveur, vous pouvez y accéder avec n'importe quel logiciel supportant SFTP (Filezilla, Forklift, etc.). Veuillez à utiliser les paramètres suivants :

- Serveur : le nom complet de votre serveur, par exemple `tabarly.hosterra.tech`
- Port : `22`
- Utilisateur : le nom d'utilisateur que nous vous avons envoyé par e-mail après votre achat
- Mot de passe : aucun

# Accès FTP

Pour des raisons minimales de sécurité, les serveurs de Stockage ne sont accessibles que par `FTPs` (également appelé FTP TLS).

Vous devez donc paramétrer votre logiciel préféré (Filezilla, Forklift, etc.) avec les paramètres suivants :

- Protocole : FTP TLS
- Serveur : le nom complet de votre serveur, par exemple `tabarly.hosterra.tech`
- Port : `21`
- Utilisateur : le nom d'utilisateur que nous vous avons envoyé par e-mail après votre achat
- Mot de passe : le mot de passe de cet utilisateur (qui vous a été initialement envoyé par e-mail et que vous avez certainement déjà modifié)